MAC/65



START ADRESSE = \$8800

MAC / 65 Beschreibung.

Der MAC/65 gibt es auf Diskette und auf ROM. Beide Versionen sind annähernd identisch. Diese Beschreibung gilt für die Diskversion. Auf der Systemdisk sind noch ein Debbuger (BUG/65) und einige Beispielprogramme. MAC/65 sollte nur mit dem sogenannten "COM-DOS" (OS/A+) der Firma OSS benutzt werden, da MAC/65 auf dieses DOS ausgerichtet ist. MAC/65 läuft auf allen ATARI's mit mindestens 48k RAM. Zum Anfang noch ein paar benutzte Ausdrücke welche bei der Funktionenbeschreibung benutzt werden:

- hxnum Hexzahl. Adresse oder Wert, Integer ohne Vohrzeichen. (hxnum stammt von hex number)
- dcnum Dezimalzahl zwischen 0 und 65535. Dezimalzahlen werden auf zwei Bytes gerundet. So
 ergibt 3.5 den Wert 4 und 100.1 den Wert
 100, dcnum hat kein Vorzeichen.
 (dcnum stammt von decimal numbers)
- exp Ein assembler Ausdruck. Z.B LDA, .OPT usw. (exp stammt von expression)
- Alphanummerischer ASCII Ausdruck in zwei Anfährungsstrichen eingebettet. Z.B "Hallo".
- strvar Wie string nur ohne Anfärungsstriche. Kann alles sein wei z.B. #\$10 oder ein Hacro. (strvar stammt von string representation)
- filespec Alphanummerischer ASCII Ausdruck der ein Gerät oder zur Ein-Ausgabe bestimmt, Z.B. #D:SCREEN.ASM. file (filespec stammt von file specific)

Haken zeigen an, daß der nachfolgende Ausdruck nur eingegeben werden muß, venn er auch benötigt wird.

Z.B. .WORD exp (exp....). Pünktchen zeigen an das der Ausdruck sooft wie nötig eingegeben werden soll wie gewünscht wird. Klammern zeigen an das einer der Ausdrücke benutzt werden kann. Z.B (,Q) (,A).

Zum Editor generell: HAC/65 unterscheidet zwischen TEXT HODE und BDIT HODE.

TEXT HODE

Im Einschaltmoment ist der EDIT HODE aktiviert. Geben Sie TBXT ein um in den TEXT HODE zu gelangen. In diesem Hode wird kein Syntaxcheck ausgeführt, was heißt Sie können alles eingeben was Sie wollen HAC/65 nimmt es an. Alle (nachfolgend beschriebenen Editorfunktionen funktionieren im TEXT HODE.

EDITOR HODE

In diesem Hode können Sie Ihr' Assemblerprogramm schreiben. MAC/65 überprüft sofort eine eingegebene Zeile oder Kommando auf Richtigkeit, und gibt einen Fehler aus sollte etwas nicht stimmen. Erkennbar ist dieser Hode am Wort BDIT.

EDITOR COMMANDOS

Kommando: ASM [#filespec]],[#filespec2],[#filespec3]

Zweck : Assembliert Quelltext, erstellt Listing und produziert (wenn gewünscht Sourcecode).

filespec1 = Arbeitsspeicher

filespec2 = Bildschirm

filespec3 = Speicher (Achtung: Siehe Note)

Wenn Sie nur ASM eingeben, so gilt die oben genannte Binstellung.

Beispiel: ASH ID2:SOUCRE, ID:LIST, ID2:OBJECT

Hier kommt der Quellcode von D2:SOUCRE, das Listing wird unter D:LIST abgespeichert und der Objektcode wird in D2:SOURCE geschrieben.

Beispiel: ASM ID:SOURCE, ID:OBJECT

Hier wird der Quellcode von D:SOURCE gelesen, das Listing wird am Bildschirm gezeigt, und der Objektcode wird unter D:OBJECT abgelegt.

Beispiel: ASH , IP:

Quelltext stammt aus dem Speicher, Objektcode wird in den Speicher geschrieben und das Listing erscheint auf dem Drucker.

Note : Ein Objektcode wird nur produziert, wenn im Assemblerprogramm die Anweisung .OPT OBJ enthalten ist.

Kommando: BLOAD Ifilespec

Zweck : Binarfile laden (OS/A+ Format)

Kommando: BSAVE | filespec < hxnum1, hxnum2

Zweck : Savet definierten Speicher als Binarfile ab. (OS/A+ Format)

Beispiel: BSAVE ID:OBJECT<5000,5100

Der Speicherbreich zwischen \$5000 und \$5100 wird auf Disk unter dem Namen "OBJECT" abgelegt.

Kommando: BYE

Kommando: C hxnuml((,) (hxnum) [(,)(,hxnum)....]

Tweck : Direkter Speicherzugriff

Beispiel: C 5000(20,00,DB,,5

Bei diesem Beispiel geschiet folgendes:

\$5000 bekommt den Wert \$20, \$5001 " " \$00, \$5002 " " \$DB, \$5003 bleibt unverändert und \$5004 bekommt den Wert \$05 zugeordnet.

Kommando: D hxnuml (, hxnum2)

zweck : Zeigt Speicherinhalt in Hexzahlen an.

Wenn hxnum2 nicht angegeben ist, dann werden nur die darauffolgenden acht Werte angezeigt.

Kommando: DEL lno1 [,lno2]

Zweck : Löschen von Zeilennummern

Note : lno1 mu8 im Spelcher stehen.

Kommando: DOS

Zweck : Zurück zum DOS um z.B. die Directory zu sehen.

Note : RUN startet MAC/65 wieder.

Kommando: ENTER Ifilespec ((, H) (, A))

Zweck : Lad ASCII oder ATASCII Datel eln.

Note: Parameter "M" bedeutet Herge=verschmelzen die neue Datei wird an die sich im Speicher befindliche angehangen. Alte Zeilen werden durch neue

ersetzt.

Parameter "A" ermöglicht ein unnummeriertes Programm "eizuENTERn". ACHTUNG "A" löscht erst

den Speicher bevor geladen wird.

Kommando: FIND /string/ [lno1] [,lno2] [,A]

Zweck : Suchen eines bestimmten Ausdrucks im Quelltext.

Beispiel: FIND /LDX/

Es wird das Erste "LDX" gesucht.

Beispiel: FIND /Label/25,80

Es wird das Erste "Label" zwischen den Zeilen 25 bis 80 gesucht.

Note : Wenn die Option "A" gegeben ist, werden alle

gefundenen Strings in dem angegebenen

Abschnitt angezeigt.

Kommando: LIST [[filespec, [[lnol],[lno2]]]

Zweck : Listen von Quelltextzeilen.

Beispiel: LIST IP:

Das gesamte Assemblerprogramm wird auf dem Drucker gelistet.

Beispiel: LIST ID: TEHP, 1030, 1800

Listet nur die Zeilen 1030 bis 1800 auf Disk zwei unter dem Namen "TEMP".

Kommando: LOAD Ifilespec [, A]

Iweck : Laden eines Assemblerprogrammes.

Note: Parameter "A" bewirkt das der Speicher nicht gelöscht wird. Alte Zeilen werden nicht überschrieben. D.H. es können Zeilennummern doppelt auftreten.

Kommando: LOMEM hxnum

Zweck : Betimmung der Startadresse des Quelltextes.

Note : Quelltext wird gelöscht.

Kommando: NEW

Zweck : Quelltext und wird gelöscht, EDIT HODE wird

gesetzt.

Note : Verläßt TEXT HODE.

Kommando: NUM [[dcnum1] [,dcnum2]]

Zweck : Automatische Zeilennummerierung.

Beispiel: NUH 1000,20

Startzeile ist 2000, es wird in 20ziger Schritten gezählt.

Wenn nur NUM angegeben wird, dann wird die letzte sich im Speicher befindliche Zeilenummer plus zehn angezeigt. Wird nur denuml angegeben, so wird von der letzten Zeilennummer + denuml an gezählt, in denuml Schritten.

Note: BREAK bricht Autonummerlerung ab.

Kommando: PRINT [[filespec,] [lnol], [lno2]]

Zweck : Siehe LIST Kommando. Unterschied: Es werden keine

Zeilennummern gelistet.

Kommando: REN [dcnum1] [,dcnum2]

Zweck : Umnummerierung von Quelltextzeilen.

Die erste Zeilenummer ist denumml, incrementiert wird mit denum? Werden keine Werte angegeben so wird denuml und denum? auf 10 angenommen.

Note : Die Zeilenummer denuml muß im Speicher stehen!

Kommando:

REP /old string/new string/ [[lno1] [lno2]] [(, A) (,Q)]

Zweck : Brsetzen eines Ausdrucks durch einen Anderen.

Parameter "A" bedeutet das alle gefundenen "old strings" in dem angegebenen Raum ersetzt werden. Parameter "Q" bedeutet das vor jeder Substitution gefragt wird. (Y+Taste RETURN bedeutet ersetzen, nur Taste RETURN heißt nicht ersetzen). Werden keine Parameter angegeben, so wird nur der erste Ausdruck ersetzt.

Beispiel: REP /LDY/LDA/200,250,Q

Dieses Beispiel durchsucht die Zeilen 200 bis 250 nach dem Ausdruck "LDY", und fragt (wenn gefunden), ob ersetzt werden soll.

Note : Taste BREAK bricht die Funktion ab.

Kommando: SAVE Ifilespec

Zweck : Speichert Assemblerprogramm auf das angegebene

Gerat ab.

Kommando: SIZE

Zweck : Anzeige von drei Werten deren Bedeutung ist:

Wert1 = Niedrigste benutzbare Speicheradresse (kann mit Kommando LOMEM gesetzt werden)

Wert2 = Hohste vom User benutzte Adresse

Wert3 = Hohste benutzbare Adresse

Note : Alle Werte sind Hexadezimal.

Kommando: TEXT

Zweck : Erlaubt es dem Benutzer alles einzugeben was er

will, es erfolgt kein Syntaxcheck.

Note : Kommando NEW bricht TEXT HODE ab. Alle Daten

verden gelöscht.

Kommando: 7

Zweck : Zahlen Umrechnung.

Beispiel: ? \$1200 ergibt =4608

7 8190 ergibt =\$1FFE

Als letztes Kommando, sel der

MAC65 [file1] [file2] [file3] [[-]] [-D]]

Befehl genannt. Er hat den gleichen Zweck wie das ASH Kommando, mit dem Unterschied das dieser Befehl direkt aus dem DOS eingegeben werden muß.

Option "-A" bedeutet das der Quelltext in ASCII gehalten ist, Option "-P" heißt das eine Disk to Disk Assemblierung gewänscht ist. Mit dieser Option können Quelltexte die län-

ger sind als der Hauptspeicher fassen kann bearbeitet werden HAC/65 bietet auch eine Henge Operatoren an, als da wären:

Operatoren: + - * /

Plus - Hinus - Hal - Geteilt, normale Operatoren wie gewohnt (16 Bit).

Beispiel: \$FF00+4096 ergibt \$0F00, es wird kein überlauf angezeigt.

Operatoren: & 1 ~

AND - OR - EXOR (16 BIT) Bitweise.

Beispiel: \$FF00 & \$00FF ergibt \$0000 \$03 ! \$0A ergibt \$000B \$003F ^ \$011F ergibt \$0120

Operatoren: = > < <> >= <=

Gleich - Größer - Kleiner - Ungleich Größer Gleich - Kleiner Gleich

Beispiel: 3<5 ergibt 1 5<5 ergibt 0 5<=5 ergibt 1

Operatoren: .OR .AND .NOT

Logische Operationen.

Beispiel: 3 .OR 1 ergibt 1
3 .AND 2 ergibt 1
6 .AND 0 ergibt 0
.NOT 7 ergibt 0

Operator : -

Negatives Vorzeichen.

Beispiel: -2 ist gleich mit \$FFFE (0-2)

Operatoren: < >

Zerlegt 16 Bit Wert in High und Low Teil.

Beispiel: PLEEP=\$3456

LDA #<FLEEP (entspricht LDA #\$56)
LDA #>FLEEP (entspricht LDA #\$34)

Operator : . DEF

Dieser Befehl testet ob der nachfolgende Label bis dahin schon definiert wurde.

Beispiel: .IF .DEF ZILK

.BYTE "ein paar Bytes"

PHDIP

ZILK = \$3000

Als Wert abergibt DEP die Zahl O (nein), denn der Label "ZILK" wurde bis dahin noch nicht deklariert. ACHTUNG: Da

ZILK danach aber bestimmt wird, sieht HAC65 im zweiten Assemblierungsdurchgang das es doch den Label "ZILK" gibt, HAC65 meldet dann "OUT OF PHASE". Bei .DEF gilt, entweder der Label wird vor dem .DEF deklariert oder garnicht.

Note: In diesem Beispiel wird der Befehl
.BYTE "ein paar Bytes" nicht assembliert.
(Da .DEF ja den Wert Null ergibt).

Operator : . REF

Beispiel: .IF .REF PRINTHSG

PRINTHSG (Code

> der PRINTMSG Routine)

.ENDIF

Pūr den Operator REF gilt das Gleiche wie fūr DEP, mit dem unterschied, das REF den Wert eins ergibt wenn der nachfolgende Label auch benutzt wurde, z.B durch:
LDA I<PRINTHSG,
JMP PRINTHSG,
JSR PRINTHSG usw.

Dieser Befehl ist ein effizienter Weg mehrere Routinen bereit zu haben, und nur die benötigten zu Assemblieren.

Operatoren: []

Beispiel: LDA GEORGE+5*3 ;ist erlaubt, es wird 3*5

gerechnet und zum Label

GEORGE addiert.

LDA [GEORGE+5]*3 ; erst wird die 5 addiert,

und dann der Wert mit 3

multipliziert.

LDA ([GEORGE+5]*3),Y;1st ok.

Operatoren können beliebig zu einem Assemblerausdruck zusammengestellt werden, HAC65 bestimmt nach den oben vorgestellten Kriterien eine 16 Bit große Zahl (ohne Vorzeichen). Zu den Steuerbefehlen. Solche Befehle werden auch Pseudoassemblerbefehle genannt, welche nicht mit 6502 Befehlen zu verwechseln sind.

Befehl : *=

Zweck : Bestimmung wo der folgende Quellcode "hinas-

sembliert" werden soll.

Beispiel: 50 *= \$1234

Setzt Zeiger auf \$1234 Diese Anweisung wird auch dazu verwendet, um mehreren Bytes Platz zu schaffen.

Beispiel: 70 LOC ***+5

Reserviert fünf Bytes für den Label "LOC".

Befehl : . DBYTE

Zweck : Weist Speicher eine 16Bit Zahl zu.

Beispiel: 10 .DBYTE \$1234,1,-1

Es werden folgende Bytes erzeugt: 12 34 00 01 FF FF

Note : Siehe auch Befehl ".WORD"

Befehl : . ELSE

Note : Siehe ".IF" Befehl zur Erläutrung.

Befehl : . END

zweck : Programmende Anzeige.

Note: Es wird bei .END nur die Assemblierung beendet wenn aus dem Speicher Assembliert wird.

(Ist notig um den Befehl .INCLUDE richtig ein-

setzen zu können)

Befehl : . ENDIF

Zweck : Beendet eine definierten Programmblock.

Note : Siehe ".IF" Befehl zur Erläutrung.

Befehl: . ERROR string

Zweck : Brzeugung eines Pseudoerrors, bei dem der nachfolgende string ausgegeben wird.

Beispiel: 100 .ERROR "FEHLENDE PARAMETER"

Befehl: .ÍF exp [.ELSE] .ENDIF

Zweck : Entscheidung ob der nachfolgende Quelltext assembliert wird, als Kriterium gilt der Wert des nachfolgenden Operand. (1=ja=war bzw. truth).

Wenn eine ".IF" Anweisung gefunden wird, wird getestet ob exp null oder eins ist. Ist exp gleich null so wird der Programmteil zwischen ".ELSE" und ".ENDIF" assembliert. Gibt es keine ".ELSE" Anweisung, so wird nichts zwischen ".IF" und ".ENDIF" assembliert. Hat exp den Wert eins, so wird das Programmteil zwischen ".IF" und ".ELSE" übersetzt. Wurde kein ".ELSE" Befehl verwendet, so wird alles zwischen ".IF" und ".ENDIF" assembliert.

Beispiel: 10 .IF 1 ; exp ist eins

20 LDA 1'?

30 JSR CHAROUT

40 .BNDIF

Da der IF-Test immer positiv ausfällt (exp ist 1) werden die Zeilen 20 und 30 immer assembliert. Siehe auch ".REF" und ".DEF" Operanten.

Note : Maximale Verschatelungstiefe sind 14 offene

".IF" Anwelsungen. Fehlende ".ENDIF"

Befehle werden nich angezeigt.

Befehl : . INCLUDE Ifilespec

Zweck : Einbinden eines Assemblerprogrammes

in ein Anderes.

Beispiel: 10 ; Programm 1

20 LDA \$10 30 STA \$D100

40 .INCLUDEID: PROGRAM2. ASH

50 JSR SEND 60 .END

Es werden die Zeilen 10 bis 30 bearbeitet, dann wird von Diskette das Programm "PROGRAM". ASH" (ran)assembliert danach werden die letzten Zeilen abgehandelt.

Note: Das "includtetes" Programm wird nur solange assembliert bis ein ".END" Befehl gefunden wird, oder es zu Ende ist. Bin "includetes" Programm darf seinerseits kein anderes Programm "includen"!

Befehl : . LOCAL

Zweck : Erklart neue locale Zone, und schließt Alte ab.

Locale Variablen gelten nur für einen durch ".LOCAL" definierten Bereich. Somit können die gleichen Labelnamen mehrfach verwendet werden. Locale Labels haben als erstes Zeichen immer ein "?".

Beispiel: 10 *= \$4000

11 LDX 13

12 7LOOP

13 LDA VON, X

14 STA NACH, X

15 DEX

16 BPL ?LOOP

17 ;

18 .LOCAL ; neue Local Region

19 ;

20 7LOOP = 6

21 ;

22 LDY 17LOOP; entspricht LDY 16

23 (usw.)

Note: Locale Labels werden in der

symbol table nicht angezeigt.

Befehl : . OPT option

(oder)

. OPT NO option

Zweck: Steuerung von Assemblerfunktionen

bei der Assemblierung.

Erlaubte optionen sind:

LIST ERR EJECT OBJ HLIST CLIST NUH WALT

LIST : Assemblerlisting wird angezeigt.

NO LIST: Assemblerlisting wird nicht angezeigt.

ERR: Auftretende Fehler werden angezeigt.

NO ERR : Auftretende Fehler werden nicht angezeigt ..

EJECT : Es wird über jede Seite eine Seitenzahl angezeigt,

und falls gewünscht ein Titel.

NO EJECT: Es wird über jede Seite keine Seitenzahl und kein Titel gezeigt. (NO EJECT hat keinen Einfluß

auf den ".PAGE" Befehl)

OBJ : Es wird ein Objectcode in den Speicher bzw. zum

angegebenen Gerät gesendet.

NO OBJ : Es wird kein Objectcode generiert. Gut für Ver-

suchsassemblierungen.

NUM : Das ausgegebene Assemblerlisting wird von 100 an in Einerschritten durchnummeriert. (Nur die Aus-

gabe nicht das Programm).

NO NUM : Es werden die verwendeten Zeilennummern

angezelgt.

MLIST : Listet alle Macrozeilen.

NO HLIST: Listet nur die assemblierten Macrozeilen.

CLIST : Listet alle Zeilen.

NO CLIST: Listet nur die assemblierten Zeilen.

WAIT: Wartet bevor Seitennummer und Titel angezeigt werden. (Nur sinnvoll wenn ein Drucker mit Einzelblatt verwendet wird). START setzt Assemblierung fort.

NO WAIT : Alles wird in einem Stück (durch)assembliert.

Werden keine Optionen angegeben, so gilt:

LIST es wird ein Listing ausgegeben

ERR Errors werden angezeigt

EJECT Seitennummer und Titel werden angezeigt NO NUM verwendete Zeilennummern werden angezeigt

HLIST alle Macrozeilen werden gelistet

CLIST alle bedingten Zeilen werden gezeigt

NO WAIT es wird nicht gewartet

NO OBJ siehe Note!

Note : OBJ ist zwelfach zu sehen:

Wird in den Speicher assembliert gilt NO OBJ. Wird zu einem Gerät assembliert, so gilt OBJ.

Befehl : .PAGE [string]

Zweck : überschrift.

Der nachfolgende String wird unter die Seitenzahl und dem Titel gedruckt, außerdem wird die nächste Seite angefangen.

Befehl : . SBYTE

Zweck : Produziert Bildschirmkompatible Bytes.

Note : Siehe Befehl ".BYTE" zur Erklärung.

Befehl : . SET dcnuml, dcnum2

Zweck : Kontrolle verschiedener Assemblerfunktionen

dcnum1 dcnum2 Funktion:

Setzt die Anzahl der Objectbytes die bei den Befehlen .BYTE und .SBYTE nebeneinander im Objectfeld des Assemblerlistings dargestellt werden.

1 (0) 0-31

Setzt den linken Rand des Assemblerlistings (Anzahl der Space die vor jeder Zeile stehen).

Note : Die Werte in den Klammern stellen

die Standarteinstellung dar.

Befehl : . TITLE string

Zweck : Bestimmung der überschrift die neben der Seiten-

angabe stehen soll.

Befehl : . WORD

Zweck : Weist Speicher eine 16Bit Zahl zu.

Im Unterschied zum ".DBYTE" Befehl wird hier die Zahl in 6502 LSB/HSB Form genneriert.

Beispiel: .WORD \$1234,1,-1

Es werden folgende Bytes genneriert: 34 12 01 00 FF FF

Zu den Macros. Ein Macro ist eine Serie von Assemblerbefehlszeilen welche einen Namen zugeordnet bekommen. Wenn MAC65 dann/diesen Namen im Befehlsfeld findet, werden dort diese Zeilen assembliert. Macros können auch Parameter übergeben werden, welche dann bei assemblieren eingesetzt werden.

Befehl : . ENDM

Zweck : Ende eines definierten Macros

Befehl : . MACRO macroname

Zveck : Start elnes Hacros.

Alle Zeilen zwischen .MACRO und .ENDM werden abgespeichert im Hacrospeicher. Ein Hacro kann Seinerseits nich auch ein Hacro enthalten.

Beispiel: 10 . HACRO PUSHXY

20 TXA

30 PHA

40 TYA

50 PHA

60 .ENDM

Sollte jetzt der Befehl "PUSHXY" eingegeben werden, so werden die Zeilen 20 bis 50 assembliert.
Alle benutzten Labels in einem Hacro, sind locale Labels,

und gelten nur für das Nacro. Alle Labelwertzuordnungen durch den Befehl "=", werden wie der Befehl ".=" behandelt.

Macroparameter: Es besteht die Möglichkeit Macro's parameter zu äbergeben, welche dann bei der Assemblierung eingesetzt werden. (Maximal 63 Parameter pro Macro sind erlaubt). Rs wird zwischen Zahlenparameter und Zeichenparameter unterschleden. Zahlenparameter werden durch "\" gekennzeichnet, und Zeichenparameter durch "15".

Beispiel : 10 . HACRO 1

> 20 LDA 1>11 ;Es wird das High-Byte von Parameter 1 olngesetzt.

30 CMP (\$2,X) ;Parameter 2 wird eingesetzt.

40 SYMBOL. = SYMBOL+1

50 LDX 11(SYMBOL) ; Der Parameter mit der Nummer des Labels "SYMBOL"

wird eingesetzt.

60 .BYTE \$\$1,\$2,0; Es werden die Stringparameter 1 und 2 eingesetzt, und danach der Wert null.

Parameter \$0 hat eine besondere Bedeutung, er gibt an wieviel Parameter übergeben werden. (Z.B. wird ein Hacro assembliert welches 3 Parameter braucht, es werden aber nur 2 übergeben, mit Parameter 10 kann dieser Fehler leicht erkannt und abgefangen werden. Hit Hilfe diese Parameter 'konnen auch Makros effizienter programmiert werden.

Beispiel: 10 . HACRO PRINT

20 ; DIESES HACRO GIBT EINEN STRING

; AUF DEM BILDSCHIRM AUS.

40 .IF 10 = 1; WURDE EIN STRING OBERGEBEN?

JHP LBL1 ; JA, SPRINGE UND

STRING . BYTE 11, EOL; SPEICHERE STRING AB 60

70

80 LBL1

90 LDX 1>STRING ; ADRESSE DES STRINGS IN X&Y

100 LDY * (STRING

110 JSR STRINGOUT ; UND AUSGEBEN

120 .ELSE ; ANSONSTEN WURDE KEIN STRING 130 LDA FEOL ; ÜBERGEBEN, ALSO NUR EIN EOL

130 LDA FEOL ; ÜBERGEBEN, ALSO NUR EIN EOL ; AUSGEBEN

150 ;

160 .ENDIF

170 .ENDH

Um das Macro "PRINT" zu nutzen ein Beispiel:

1000 PRINT "HALLO, MEIN HACRO FUNKTIONIERT" 1010 PRINT

Zu guter letzt noch die Fehlermeldungen, und dann ist alles geschafft:

1 - MEHORY PULL : Speicher ist voll

INVALID DELETE : Die erste Zeilennummer des "DEL" Befehls mu8 im Speicher stehen bzw. die zweite Zeilennummer muß größer sein als die Erste. BRANCH ERROR : Bin verwendeter Branch-Befehl. kann die angegebene Distanz nicht überspringen. NOT Z-PAGE / IMMADIATE HODE : Bin Zeropage Befehl wurde auf eine Adresse außerhalb des Zeropage angewandt. 5 UNDEFINED : Bin Undifiniertes Label wurde benutzt. 6 EXPRESSION TO KOMPLEX : Es wurden zu viele Ausdrücke benutzt (z.B., = .MACRO, Labels). Defenieren Sie ihre Labels temporar mit m.am. 7 DUPLICATE L'ABEL : Ein Label wurde mehrfach mit "=" Werte zugeordenet. BUFFER OVERFLOW : Syntaxbuffer ist voll. Kürzen Sie ihre Programmzeilenlänge. CONDITIONAL NESTING : Es fehlen zu .IF Anweisungen .ENDIF Befehle. 10 -VALUE > 255 : Eine Rechnung hat einen Wert >255 ergeben, und ein Wert <=255 wird gebraucht. 11 - CONDITIONAL STACK: Zu viele .IF Anweisungen wurden verschatelt programmiert. 12 -NESTED HACRO DEFINITION : Ein Macro enthält ein weiteren MACRO Befehl. , 13 - OUT OF PHASE : Ein Label welches im ersten Phase nicht existierte, ist jetzt im zweiten Phase aufgetaucht. (Siehe auch ".REF" Befehl. *= EXPRESSION UNDEFINED : Der Programmzähler wurde rückwärts gesetzt, so wird z.B. ein eben assemblierter Objectcode überschrieben. 15 = SYNTAX OVERFLOW : Die Zeile ist zu lang als das MAC65 einen Syntaxcheck durchführen kann. 16 -DUPLICATE MACRO

> : Es worden zwei Hacros mit dem gleichen Namen definiert. Mur

HAME

der Erste zählt.

- 17 LINE | > 65535 : MAC65 akzeptlert nur Zeilennummern <= 65535.
- 18 MISSING .ENDM : Es wurde ein BOL gefunden, bevor der ".ENDM" Befehl gefunden wurde. Ein Hacro darf sich nicht über mehrere Files erstrecken.
- 19 NO ORIGIN : Es wurde kein ".*=" Befehl verwendet. Dieser Fehler tritt nur auf wenn ein Objectcode erstellt wird.
- 20 NUM/REN OVERFLOW: Bei einer der beiden Befehle wurde eine Zeilennummer >65535 erzeugt.
- 21 NESTED .INCLUDE : Ein includetes Pile kann seinerseits kein anderes Pile includen.
- 22 LIST OVERFLOW: Der list output Buffer hat mehr als 255 Zeichen empfangen. Nehmen Sie kleinere Werte beim ".TAB" Befehl.
- 23 NOT SAVED FILE : Ein zu bearbeitendes File wurde nicht gefunden.
- 24 LOAD FILE TO BIG : Das File paßt nicht in den Speicher.
- 25 NOT BINARY SAVED : Ein File welches nicht binar ist wurde versucht mit ".BLOAD" zu laden.
- 30 UNDEFINED MACRO : Ein Macro was nicht existiert wurde versucht aufzurufen.
- 31 MACRO NESTING : Die maximale Verschachtelung eines Macros von 14 Ebenen wurde überschritten.
- 32 BAD PARAMETER : Einem Macro wurden Parameter übergeben, obwohl es keine braucht,
 oder es wurden mehr als 63 Parameter übergeben.
- 128 255 (Normale
 System
 Fehlermeldungen) : Zur Erkläng siehe ATARI-Handbuch.

Ach du Schande, ich vergaß einen Befehl zu beschreiben, hier ist er:

Befehl : - TAB dcnuml, dcnum2, dcnum3

Zweck : setzen von Tabulatoren zur Lesbarkeit.

denuml setzt die Startspalte des, Instruktionsfeld.

denum2 setzt die Startspalte des Operantenfeld.

denum3 setzt die Startspalte des Bemerkungsfeld.

Beispiel: 100 .TAB 16,32,50

1000 .TAB 8,12,20 ;setzt standard Werte.

Zur näheren Erklärung eine Typische Assemblerzeile:

1FB7 8503 1390 STA

CASINIT+1

; REHARK

!Instrucktionen! !Parameter! !Bemerk-! Feld

Feld

kungs

Feld